

filcolana

OBSSESSED WITH QUALITY YARN SINCE 1952



Suunnittelija: The Knitting Stories

Suomenkielinen käännös: Susanna Hietanen

Familien Jacobsen

1. painos - ekoluu 2023 © filcolana

#FilcolanaFamilienJacobsen

Tässä on Jacobsenin perhe. He keksivät niin paljon hauskaa, ja jotta pienin hanhi näkisi hyvin, kaikkien on tehtävä vähän akrobatiaa. Elämä on paljon hauskempaa, kun asiat tehdään uusilla tavoilla, tämä perhe tietää kaiken siitä. Hanhiperheemme on saanut inspiraationsa Arne Jacobsenin Pisara-tuolista. Tuolin kauniit linjat muistuttavat hanhen muotoa, joten siihen oli vain lisättävä nokka ja jalat sekä ripaus persoonallisuutta ja voilá, näin syntyi Jacobsenin perhe. Toivomme, että innostutte Jacobsenin perheestä yhtä paljon, kuin me olemme.

KOOT

1 v/80 cm (2 v/92 cm) 4 v/104 (6 v/116 cm) 8 v/128 cm

MITAT

Rinnanympärys: 62 (65) 69 (73) 76 cm

Hihan pituus: 34 (37) 40 (44) 48 cm

Kokonaispituus: 21 (24) 27 (31) 34 cm

NEULETIHEYS

22 s x 33 krs sileää neuletta 4 mm puikoilla = 10 x 10 cm.

Mallitilkku on mitattu pesun jälkeen.

Neulo mielellään mallitilkku mittaan 17 x 17 cm niin, että se on riittävän iso mahtumaan pieneen kirjontakehykseen. Venytä neulosta kevyesti ja kirjo malli mallitilkkuun ennen viimeistellyn puseron kirjontaa.

Puikkokoko on vain suositus.

Jos sinulla on enemmän silmukoita/10 cm, sinun kannattaa vaihtaa suurempiin puikkoihin, jos sinulla on vähemmän silmukoita, sinun kannattaa vaihtaa pienempiin puikkoihin.

MATERIAALIT

Lanka Filcolana

Pohjaväri:

100 (150) 150 (200) 200 g **Arwetta** värissä 977 (Marzipan) ja 50 (75) 75 (100) 100 g **Tilia** värissä 336 (Latte)

Raitojen värit:

Väri B: 50 g **Arwetta** värissä 254 (Coral) ja

25 g **Tilia** värissä 341 (Winter Peach)

Väri C: 50 g **Arwetta** värissä 101 (Natural White) ja

25 g **Tilia** värissä 101 (Natural White)

Väri D: 50 g **Arwetta** värissä 196 (French Vanilla) ja

25 g **Tilia** värissä 196 (French Vanilla)

Väri E: 50 g **Arwetta** värissä 318 (Ballerina) ja

25 g **Tilia** värissä 321 (Sakura)

Kaikki värit neulotaan molemmalla langalla yhtä aikaa.

Kirjontaan on lisäksi käytetty jämälankaa **Tiliasta** seuraavissa väreissä: väri 325 (Coffee) ja väri 363 (Caramel)

Pyöröpuikot 3,5 ja 4 mm, 40 ja 60 cm.

Sukkapuikot 3,5 ja 4 mm

4 silmukkamerkkiä ja 2 silmukanpidikettä

vesiliukoista Vlieselineä kirjontaan

Kirjontarengas Ø 7,5 cm ja 20 cm



Tekniikka

LYHENTEET

s: silmukka

kr: kerros

o: oikein

n: nurin

yvk: Nosta 1 s o neulomatta, neulo 1 s oikein. Vedä nostettu silmukka neulotun silmukan yli.

L10: Tuo vasen puikko takakautta kahden silmukan välisen langan alle, nosta lenkki puikolle ja neulo se oikein.


LIV: Vie vasen puikko etukautta kahden silmukan välisen langan alle, nosta lenkki puikolle ja neulo se takareunasta oikein.

ERITYISTEKNIIKAT

KIRJONTA


Jälkipistot

Tuo neula nurjalta puolelta työn läpi, työnnä neula työn läpi noin 3–4 mm neulasta taaksepäin = ensimmäinen pisto. *Tuo neula työn läpi 6–8 mm (yksi pisto) etäisyydelle edellisestä pistosta*, toista *-*, kunnes koko ääriiviiva on ommeltu.



Täyttöommel jälkipistoin

Ompele jälkipistoja lähekkäin niin, että ne peittävät pinnan. Ompele ne eripituisina niin, että pinta muodostaa kokonaisuuden.



Työn kulku

Neulepusero neulotaan pyörönä alhaalta ylös kainaloihin asti.

Tämän jälkeen neulotaan hihat.

Työ yhdistetään ja kaarroke neulotaan raglankavennuksin.

Lopuksi pääntien reunus neulotaan kierrettynä joustinneuleena.





Ohje

VARTALO

Luo 132 (140) 148 (156) 164 silmukkaa 3,5 mm:n pyöröpuikoilla, yhdellä langalla Tiliaa ja yhdellä lankaa Arwettaa pohjavärisssä. Aseta kerrosmerkki, yhdistä kierros ja neulo pyörönä.

Neulo 4 cm kierrettyä joustinneuletta (1 o takareunasta, 1 n).

Vaihda työhön 4 mm puikot.

Seuraava krs: Neulo oikein ja lisää samalla 4 silmukkaa (L1V) tasaisesti = 136 (144) 152 (160) 168 silmukkaa.

Seuraava krs: Neulo oikein ja aseta silmukkamerkki 68 (72) 76 (80) 84 silmukan jälkeen.

Jatka sileää neuletta pyörönä, kunnes työn korkeus on 21 (24) 26 (29) 32 cm.

Jätä kummallekin puolelle 7 silmukkaa odottamaan kädenteitä varten seuraavasti:

Neulo, kunnes olet neulonut 3 silmukkaa silmukamerkin jälkeen, siirrä viimeiseksi neulotut 7 silmukkaa odottamaan silmukanpidikkeelle, neulo kerrosmerkkiin asti, katkaise lanka ja siirrä kerroksen viimeiset 4 silmukkaa ja kerroksen ensimmäiset 3 silmukkaa odottamaan silmukanpidikkeelle.

Laita työ sivuun ja neulo hihat.

HIHAT

Luo 36 (36) 40 (40) 42 silmukkaa 3,5 mm:n sukkapuikoille yhdellä langalla Tiliaa ja yhdellä langalla Arwettaa pohjavärisssä. Yhdistä kerros, merkitse ensimmäinen silmukka silmukkamerkillä ja neulo pyörönä.

Neulo 4 cm kierrettyä joustinneuletta (1 o takareunasta, 1 n).


Vaihda työhön 4 mm puikot.

Seuraava krs: Neulo oikein ja lisää samalla 4 (4) 4 (4) 6 silmukkaa (L1V) tasaisesti = 40 (40) 44 (44) 48 silmukkaa.

Neulo kuvio ja raidat kaaviossa kuvatulla tavalla ja lisää **SAMALLA** merkityn silmukan kummallekin puolelle silmukoita 2 cm:n välein seuraavasti: Neulo merkitty silmukka, L1O, neulo kaavion mukaan merkitylle silmukalle asti, L1V.

Uusi silmukka ja merkitty silmukka neulotaan mukaan kuvioon.

Pyöröneuleessa kaaviota luetaan alhaalta ylös, oikealta vasemmalle kaikilla kierroksilla.



Kun kaavio on neulottu valmiiksi, työ jatkuu pohjaväriillä. Joka toisen cm:n välein tehdään lisäyksiä, kunnes puikoilla on 48 (52) 56 (60) 64 silmukkaa.

Neulo kunnes hihan pituus on 21 (24) 27 (31) 34 cm.

Jätä 7 silmukkaa odottamaan silmukanpidikkeelle seuraavasti:



Neulo kerrosmerkille asti, katkaise lanka, jätä kerroksen 3 viimeistä ja 4 ensimmäistä silmukkaa odottamaan silmukanpidikkeelle.

Neulo toinen hiha samalla tavalla.

KAARROKE

Yhdistä työ 4 mm:n pyöröpuikoille, hihat lisätään odottavien silmukoiden tilalle = 204 (220) 236 (252) 268 silmukkaa.

Ota lanka työhön takakappaleen ja vasemman hihan välistä. Kerros alkaa tästä.

Neulo 1 kerros o ja aseta samalla silmukkamerkki, kaarrokkeen ja hihojen väliin = 4 silmukkamerkkiä.

Neulo raglankavennuksia seuraavasti:

1. krs (kavennuskierros): *Siirrä merkki, yvk, neulo kunnes jäljellä on 2 s ennen merkkiä, 2 o yhteen*, toista *-* kerroksen loppuun = 8 kavennusta.

2.-4. krs: Neulo kaikki silmukat oikein.

Toista kerroksia 1-4 vielä 1 (1) 1 (2) 2 kertaa.



Toista tämän jälkeen kavennuskerros joka toisella kerroksella, yhteensä 10 (11) 12 (13) 14 kertaa = 108 (116) 124 (124) 132 silmukkaa.

Viimeinen kerros on ilman kavennuksia.

Katkaise lanka.

Pääntie

Jätä etukappaleen keskimmäiset 11 (13) 13 (15) 17 silmukkaa odottamaan silmukanpidikkeelle.

Tästä lähtien työ neulotaan tasona, raglankavennuksia jatketaan jokaisella oikean puolen kerroksella.

Ota lanka työhön oikealta puolelta, neuleen kaula-aukon oikealta puolelta, odottavien silmukoiden jälkeen. Päätele silmukoita pääntietä varten joka kerroksen alussa: 3 silmukkaa 1 kerran kummaltakin puolelta, 2 silmukkaa 2 kertaa kummaltakin puolelta, 1 silmukka 1 kerran kummaltakin puolelta = 49 (55) 63 (61) 67 silmukkaa.

PÄÄNTIEN REUNUS

Siirrä jäljellä olevat silmukat 3,5 mm:n pyöröpuikoille, poimi 11 (10) 9 (10) 9 silmukkaa pääteltyjen silmukoiden kohdalta, neulo odottavat silmukat ja poimi pääntien toiselta puolelta 11 (10) 9 (10) 9 silmukkaa pääteltyjen silmukoiden kohdalta = 82 (88) 94 (96) 102 silmukkaa.

Neulo 2,5 cm kierrettyä joustinneuletta (1 o takareunasta, 1 n).

Korvaa Arwetta väri 977 (Marzipan) värillä 254 (Coral) ja neulo vielä yksi kerros kierrettyä joustinneuletta.

Päättele löyhästi kierrettynä joustinneuleena.

VIIMEISTELY

Päättele kaikki langat. Ompele silmukoiden kainaloiden odottavat silmukat yhteen vartalo-osan silmukoiden kanssa.

Pese neule Tilia-vyötteen ohjeiden mukaisesti ja anna sen kuivua tasona ennen kuin puseroon kirjotaan.



KIRJONTA

Kirjo terävällä neulalla.

Jacobsenin perhe kirjotaan kaksinkertaisella langalla, mutta silmät, posket ja nokat kirjotaan yhdellä langalla. Leikkaa 25x25 cm vesiliukoista vlieselineä.

Aseta vlieseline Jacobsenin perheen piirroksen päälle ja piirrä kuvio tavallisella kynällä.

Aseta vlieseline neuleen päälle, siihen kohtaan, johon haluat kirjoa Jacobsenin perheen, ja kiinnitä kirjontarengas. Venytä neulosta varovasti kiristääksesi taustaa, mutta älä venytä liikaa. Tarkista, että silmukat näyttävät sileiltä työn nurjalla puolella.

Aloita kuvion ääri viivoista, kirjo ne jälkipistoin. Kirjo kaartuvat kohdat lyhyemmällä pistoilla kuin loput kuvioista.

Täytä kuvion kentät täyttöompeleella kaaviossa ilmoitetuilla väreillä.

Ompeleiden tulisi olla mahdollisimman tiiviisti, jotta neuleen pohjaväri ei näy läpi, ne voivat jopa mielellään olla limittäin. Voi olla hyvä kirjoa pistot eripituisina.

Anna pistojen seurata kuviossa olevia kaarteita.

Kun Jacobsenin perhe on kirjottu, kirjontarengas irrotetaan.

Leikkaa ylimääräinen vlieseline pois.

Kirjo selässä oleva sydän yllä olevien ohjeiden mukaisesti, mutta leikkaa vain noin 12 x 12 cm vlieselineä.

Aseta pusero haaleaan veteen muutamaksi minuutiksi, kunnes vlieseliini on liuennut.

Purista vesi varovasti pois ja anna puseron kuivua tasona.



Motiivi 1

brodeerattu etukappaleen
keskellä

